



מדריך להעברת רשומות ממערכת FixDigital למערכת SMOOVE

(1) יש להיכנס למסך **אוטומציות** וליצור אוטומציה מסוג **Smoove**



(2) יש ליצור מפתח API בחשבון שלכם ב **Smoove**



שלומו, [juqykszsudxpaxmhwe] juqykszsudxpaxmhwe

smoove

רכישת חבילת CRM פורטל קורסים סקרים יצירת לידים אוטומציה מיילים והודעות אנשי קשר מרכז השליטה

הרשימות שלי × כל אנשי הקשר × **מפתחות API** × רשימה לדוגמא

הוספת מפתח + הרשימות שלי

מפתחות API

ההתממשקות אלינו הינה ללא עלות (עד 100 קריאות). ההתממי

5	כל אנשי הקשר
2	רשימה לדוגמא
0	רשימת חסומים

מפתח API תאריך יצירה

שלומו, [juqykszsudxpaxmhwe] juqykszsudxpaxmhwe

smoove

רכישת חבילות CRM פורטל קורסים סקרים יצירת לידים אוטומציה מיילים והודעות אנשי קשר מרכז השליטה

הרשימות שלי × **מפתחות API** × רשימה לדוגמא

הוספת מפתח + הרשימות שלי

מפתחות API



ההתממשקות אלינו הינה ללא עלות (עד 100 קריאות). ההתממשקות הינה מה

2	כל אנשי הקשר
2	רשימה לדוגמא
0	רשימת חסומים

מפתח API תאריך יצירה

bf9f1e5b-f8a6-4ebb-a7de-0fe5247ab885	15:07 2022-09-04
--------------------------------------	------------------

3) יש להעתיק את מספר הרשימה הרלוונטית מחשבון ה Smoove



4) את שני הנתונים האלו יש להדביק בשלב 5 באוטומציה

עריכת כלל

1 סוג ההתראה
2 שם האוטומציה
3 הגדרות אוטומציה
4 הגדרות נוספות
5 הגדרות פעולה

API Key

→
f3dec487-24f3-4327-aa88-b2c985158e2f

List Id

→
786298

הצג הגדרות מתקדמות

שמירה

חזור >

* ניתן להכניס את הפניות לכמה רשימות ע"י הפרדה של מספרי ה List id באמצעות פסיק